

Deutsch

Spöi

J

© 1999—2000 Silicon Graphics, Inc.—Alle Rechte vorbehalten

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Silicon Graphics, Inc. weder vollständig noch auszugsweise kopiert bzw. in irgend einer Form vervielfältigt werden.

EINGESCHRÄNKTE RECHTE

Die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die Regierung der Vereinigten Staaten unterliegt den Bestimmungen über Rechte an Daten in der FAR 52.227-14 und/oder ähnlichen oder nachfolgenden Bestimmungen in den FAR oder DOD, DOE oder NASA FAR-Zusatzbestimmungen. Unveröffentlichte Rechte sind laut dem Urheberrecht der Vereinigten Staaten von Amerika vorbehalten. Vertragspartner/Hersteller ist SGI, 1600 Amphitheatre Pkwy., Mountain View, CA 94043-1351 USA.

Silicon Graphics ist ein eingetragenes Warenzeichen und SGI und SGI ProPack for Linux sind Marken von Silicon Graphics, Inc. Intel ist ein Warenzeichen der Intel Corporation. Linux ist ein Warenzeichen von Linus Torvalds. NCR ist ein Warenzeichen der NCR Corporation. NFS ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. Oracle ist ein Warenzeichen der Oracle Corporation. Red Hat ist ein eingetragenes Warenzeichen und RPM ist ein Warenzeichen von Red Hat, Inc. SuSE ist ein Warenzeichen der SuSE Inc. TurboLinux ist ein Warenzeichen von TurboLinux, Inc. UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern, exklusiv lizenziert durch X/Open Company, Ltd.

Inhalt

Über dieses Handbuch DEU-v

Leserkommentare DEU-v

1. Funktionen dieser Version DEU-1

Funktionsüberblick DEU-2

Qualifizierte Treiber DEU-3

Patches und Änderungen der Linux-Basis-Distribution DEU-3

2. Softwareüberblick DEU-5

Performance Co-Pilot DEU-6

Leistungsverbesserungen DEU-7

Pfadänderungen für Raw I/O DEU-7

Unterstützung für große physikalische Speichermengen DEU-9

Schneller Synchronisierungsmechanismus DEU-9

POSIX-asynchroner I/O DEU-10

NFS DEU-10

Kernel-Spinlock-Metering DEU-11

Crash-Funktionen DEU-11

Patches, Konfigurationsoptionen, Befehle und Bibliotheken DEU-12

3. Anleitung zur schnellen Konfiguration und Installation DEU-15

Konfigurieren von SGI-Bildschirmen für die Basis-Distribution DEU-16

Installieren des SGI ProPack 1.3 for Linux von CD-ROM DEU-17

Wiederherstellen eines vorinstallierten Systems DEU-18

Aktualisieren der SGI Linux Environment DEU-19

Über dieses Handbuch

Dieses Dokument enthält Informationen über den SGI ProPack 1.3 for Linux. Es besteht aus drei Kapiteln:

- Kapitel 1, „Funktionen dieser Version“, beschreibt die wichtigsten Funktionen dieser Version.
- Kapitel 2, „Softwareüberblick“, beschreibt die wichtigsten Funktionen früherer, nun enthaltener Versionen.
- Kapitel 3, „Anleitung zur schnellen Konfiguration und Installation“, beschreibt die Installation und Konfiguration des SGI ProPack 1.3 for Linux unter verschiedenen Bedingungen einschließlich der Aktualisierung früherer Versionen für die SGI Linux Environment.

Beim SGI ProPack 1.3 for Linux handelt es sich um ein Ergänzungsprodukt, das die Linux-Basis-Distributionen von Red Hat (Version 6.2), SuSE (Version 6.4) oder TurboLinux (Version 6.0) um verschiedene Funktionen ergänzt und erweitert. Die Installations- und Einführungshandbücher für die Linux-Basis-Distribution sind im Installationspaket der jeweiligen Linux-Basis-Distribution enthalten.

Leserkommentare

Ihre Anmerkungen zur Genauigkeit der technischen Angaben, zum Inhalt und Aufbau dieses Dokuments werden gerne entgegengenommen. Bitte geben Sie bei Ihren Anmerkungen den Titel und die Dokumentnummer des entsprechenden Dokuments an. (Bei der Onlineversion befindet sich die Dokumentnummer auf der Vorderseite des Handbuchs. Bei gedruckten Handbüchern finden Sie die Dokumentnummer auf der Rückseite.)

Auf folgende Weise können Sie mit uns Kontakt aufnehmen:

- Senden Sie eine E-Mail an die folgende Adresse:
techpubs@sgi.com

- Verwenden Sie die Feedback-Möglichkeit auf der Webseite der Technical Publications Library:
<http://techpubs.sgi.com>
- Wenden Sie sich an Ihren Servicevertreter, um von ihm eine entsprechende Anfrage in das SGI-System zur Anfragebearbeitung aufnehmen zu lassen.
- Schicken Sie Ihre Post an die folgende Adresse:
Technical Publications
SGI
1600 Amphitheatre Pkwy., M/S 535
Mountain View, California 94043-1351 USA
- Senden Sie ein Fax an die Abteilung Technical Publications unter:
+1 650 932 0801

Wir legen Wert auf Ihre Meinung und antwortet umgehend darauf.

Funktionen dieser Version

Dieses Kapitel enthält eine kurze Einführung in SGI ProPack 1.3 for Linux und beschreibt die in dieser Version enthaltenen Funktionen. In Kapitel 2, „Softwareüberblick“, werden die Funktionen früherer Versionen beschrieben, welche die Funktionen der Linux-Basis-Distribution erweitern.

Hinweis: Die Informationen in dieser Datei finden Sie auch auf der SGI ProPack 1.3 for Linux-CD in der Datei *README.DEU*. Da diese Datei im weiteren Verlauf der Versionsfreigabe aktualisiert werden kann, sollten Sie sie auf aktuelle Informationen überprüfen. Die Datei ist außerdem unter */usr/doc/README.DEU* gespeichert.

Beschreibungen von Problemen, die erst nach der Freigabe bekannt wurden und die deshalb nicht in dieses Dokument aufgenommen werden konnten, sowie Hilfe für alle bekannten Probleme finden Sie in den Errata unter folgender Adresse:

<http://support.sgi.com/linux>

Die Installations- und Einführungshandbücher für die Linux-Basis-Distribution sind im Installationspaket der jeweiligen Linux-Basis-Distribution enthalten. Schlagen Sie in diesen Handbüchern nach, wenn Sie Informationen benötigen, die nicht in diesem Leitfaden enthalten sind. Wenn Sie die Basis-Distribution erneut installieren müssen, lesen Sie unbedingt „Konfigurieren von SGI-Bildschirmen für die Basis-Distribution“ auf Seite 16.

Die Dokumentation für SGI ProPack 1.3 und für Linux im Allgemeinen, einschließlich der man pages, HOWTO-Anleitungen und anderen relevanten Dokumentationen aus dem Linux Documentation Project, finden Sie unter folgender Adresse:

<http://techpubs.sgi.com>

Open-Source-Informationen über Projekte, die mit den Open-Source-Aktivitäten von SGI verbunden sind, finden Sie auf der folgenden, von SGI bereitgestellten Website:

<http://oss.sgi.com>

Hinweis: Die Software SGI ProPack 1.3 wird mit einer Software-Lizenzvereinbarung ausgeliefert, die Sie auf einem separaten Blatt finden. Diese Software wird Ihnen ausschließlich unter den in der Software-Lizenzvereinbarung enthaltenen Bedingungen zur Verfügung gestellt. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, und lesen Sie die Vereinbarung.

Funktionsüberblick

Die Software SGI ProPack 1.3 for Linux enthält Module, mit denen Internet- und Hochleistungs-Clustering-Anwendungen verwaltet und skaliert werden können. Diese Version enthält außerdem SGI-Erweiterungen für Linux, die für die internationale Kundschaft bestimmt sind.

Beim SGI ProPack 1.3 for Linux handelt es sich um ein Ergänzungsprodukt, das die Linux-Basis-Distributionen von Red Hat (Version 6.2), SuSE (Version 6.4) oder TurboLinux (Version 6.0) um verschiedene Funktionen ergänzt und erweitert.

In der Regel ist der SGI ProPack 1.3 bereits auf der SGI-Plattform vorinstalliert. Falls eine Installation der Software erforderlich ist, müssen Sie eine der unterstützten Linux-Basis-Distributionen mit den entsprechenden Installationsprogrammen installieren und anschließend den SGI ProPack mit Hilfe des ProPack-Installationsprogramms installieren. Dies trifft auch zu, wenn Sie eine frühere Version der SGI Linux Environment aktualisieren. Die Installation und Konfiguration wird in Kapitel 3, „Anleitung zur schnellen Konfiguration und Installation“, beschrieben.

Einige der wichtigsten im SGI ProPack 1.3 for Linux enthaltenen Funktionen werden im Folgenden aufgeführt.

- Unterstützung für die Advanced Linux Sound Architecture (ALSA)-Treiber. Diese Treiber stellen das neueste Sound-Subsystem für Linux dar und enthalten viele bisher nicht verfügbare Soundkartentreiber.
- Performance Co-Pilot (PCP) ist ein Softwaregerüst, das aus einer Gruppe von Diensten besteht, die die Leistungsüberwachung und -verwaltung auf Systemebene unterstützen. Die PCP- Open-Source-Version stellt eine zusammenfassende Darstellung aller wichtigen Leistungsdaten in einem System zur Verfügung und ermöglicht Client-Anwendungen, einen beliebigen Ausschnitt dieser Daten mit einer einzigen API abzurufen und zu verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter „Performance Co-Pilot“ auf Seite 6.
- Das DEVFS (device file system) wird standardmäßig automatisch aktiviert. Für Standorte, die normalerweise mit einer großen Anzahl von Geräten verbunden

sind, kann DEVFS sich bei deren Verwaltung als hilfreich erweisen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 2, „Softwareüberblick“.

- Die in früheren SGI Linux-Versionen verfügbare „bigmem“-Kernel-Unterstützung für Systeme mit großem Speicher wurde durch die Linux-Community-Standardimplementierung ersetzt.
- SGI ProPack 1.3 for Linux behebt mehrere Probleme mit dem NFS-Server und -Client.
- Der SGI ProPack 1.3 for Linux ist für die Ausführung auf beliebigen x86-Linux-Systemen vorgesehen, die ordnungsgemäße Funktion wird aber nur für SGI-Plattformen garantiert. Die von dieser Version unterstützten SGI-Hardwareplattformen sind unter folgender Adresse aufgeführt:
<http://support.sgi.com/linux>

Qualifizierte Treiber

Die Treiber QLogic 1080/1280 und 2100 wurden von QLogic Corporation bereitgestellt und enthalten aktualisierte Firmware und eine verbesserte Fehlerbehandlung. Der Alteon Gigabit Ethernet-Treiber wurde für die Erkennung und Steuerung der SGI Gigabit Ethernet-Karte modifiziert.

Der SGI ProPack 1.3 for Linux funktioniert auch mit anderen Treibern. Eine vollständige Liste finden Sie unter folgender Adresse:

<http://support.sgi.com/linux>

Patches und Änderungen der Linux-Basis-Distribution

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Änderungen, die durch den SGI ProPack 1.3 an Ihrer Linux-Basis-Distribution vorgenommen werden.

Folgende Pakete wurden durch SGI hinzugefügt:

- kernprof 1.0 (Kernel-Profilierungstool zum Erkennen von Leistungsengpässen)
- ktrace 1.0 (Kernel-Tracing-Tool)
- libdba.so 1.0 (APIs zur Leistungsverbesserung bei Datenbanken)
- lockstat 1.0 (Spinlock-Messanalyse)

- sard 0.2 (Statistik bzw. Analyse der Festplattenaktivität)
- sgi-logos 1.0.1 (SGI-Logos)
- sgi-fonts 1.0 (SGI-Schriftarten)
- sgi-extra-RedHat 1.3 (Manipulieren von Systemdateien für Erweiterungen von SGI)
- sgi-extra-SuSE-1.3 (Manipulieren von Systemdateien für Erweiterungen von SGI)
- sgi-extra-TurboLinux 1.3 (Manipulieren von Systemdateien für Erweiterungen von SGI)
- sgi-initscripts-RedHat 1.0 (Manipulieren von Initialisierungs-Scripten für Erweiterungen von SGI)
- sgi-initscripts-SuSE 1.0 (Manipulieren von Initialisierungs-Scripten für Erweiterungen von SGI)
- sgi-initscripts-TurboLinux 1.2 (Manipulieren von Initialisierungs-Scripten für Erweiterungen von SGI)
- sgi-release (Versionsinformationen von SGI)
- XFree86 4.0 (ca. 40 RPMs für die 230-Hardwareplattform)
- devfsd 1.3.1 (Daemon, durch den die Kompatibilität zu einem älteren DEVFS sichergestellt wird)
- knfsd 1.4.7 (Kernel-NFS-Server und damit verbundene Tools)
- mkinitrd 2.3 (Erstellt ein anfängliches Ramdisk-Abbild für vorgeladene Module. Kann nur mit SuSE installiert werden, da Red Hat- und TurboLinux- Distributionen diesen RPM bereits enthalten.)
- mount-2.9u-4_nfsv3 0.3 (Mount-Support für NFS Version 3)
- sgi-propackdocs 1.3 (Dokumentation für SGI ProPack 1.3 for Linux im HTML-Format)
- sgi-propackdocs-print 1.3 (Dokumentation für SGI ProPack 1.3 for Linux im PDF-Format)

Softwareüberblick

In diesem Kapitel werden die in früheren Versionen unterstützten Funktionen beschrieben, welche die Funktionsmerkmale der Linux-Basis-Distribution erweitern. Eine Beschreibung der neuen Funktionen finden Sie in Kapitel 1, „Funktionen dieser Version“.

SGI ProPack for Linux enthält den Linux-Kernel Version 2.2.15. Durch die ProPack-Software werden Linux-Basis-Distributionen um eine Reihe von speziell für SGI-Hardwareplattformen vorgesehenen Funktionen erweitert.

Einige der wichtigsten in Linux enthaltenen Funktionsmerkmale werden nachfolgend aufgelistet:

- Ein erweiterbarer UNIX-ähnlicher Kernel, der symmetrische Mehrfachverarbeitung unterstützt
- Die für UNIX-Systeme typischen Befehle
- Die für UNIX-Systeme typischen Konfigurationsdateien sowie ein optionale grafische Benutzeroberfläche
- Entwicklungsprogramme wie beispielsweise Compiler, Debugger und Bibliotheken
- Internet-Anwendungen wie beispielsweise Webserver und -browser, Newsserver, Netzwerkhilfsprogramme, E-Mail-Server und Clients
- Alles Nötige, um Dateien in einem Netzwerk mit einer großen Vielfalt von Clients gemeinsam zu verwenden
- Desktop-Umgebungen und grafische Anwendungen

Die Software SGI ProPack 1.3 for Linux bietet Möglichkeiten zur Optimierung, mit denen die Leistung von Datenbanken und anderen Anwendungen gesteigert wird. SGI hat dem Linux-Kernel eine Reihe von Funktionsmerkmalen und bestimmte Pakete hinzugefügt, um die Leistung und Verwaltung bei Datenbankanwendungen (wie z. B. Oracle 8i) zu verbessern.

Zu den Leistungsverbesserungen zählen die Implementierung eines POSIX 1003.1-1996 asynchronen I/O, ein Mechanismus zur Synchronisation zwischen Prozessen bei geringem Systemverwaltungsaufwand, ein großvolumiger Raw-Festplattenzugriff bei geringem Systemverwaltungsaufwand und die Unterstützung von großen Mengen an physikalischem Speicher.

Zu den Verbesserungen bei Verwaltung und Unterstützung zählen Kernel-Spinlock-Metering (zur Analyse von Leistungsengpässen), Verbesserungen bei der Kernel-Profilierung, die Möglichkeit zum Kernel-Speicher-Dump mit Analysetools, Kernel-*gdb*-Hooks. SGI ProPack 1.3 for Linux enthält außerdem die Version 0.6 des Kernel-Debuggers *kdb*. Die Funktionen der verschiedenen Versionen von *kdb* sind unter der folgenden Adresse beschrieben:

<http://oss.sgi.com/projects/kdb>

Zur Verbesserung der Verwaltung wurden in dieser Version folgende öffentlich zugängliche Kernel-Patches integriert:

- Der Raw I/O-Patch von Stephen Tweedie, welcher die Grundlage der SGI-Erweiterung für den Raw-Festplattenzugriff bildet. Eine Beschreibung dieses Patches finden Sie unter „Pfadänderungen für Raw I/O“.
- Der Device File System (CONFIG_DEVFS_FS)-Patch von Richard Gooch. Dieser Patch enthält ein konsistenteres Benennungsschema für Hard- und Softwaregeräte. Bei Standorten, mit denen eine große Anzahl von Geräten verbunden werden soll, kann das Verwenden von DEVFS sehr hilfreich für die Verwaltung sein. Mit DEVFS können außerdem die traditionellen Linux-Namen für Geräte bereitgestellt werden, um die Rückwärtskompatibilität sicherzustellen. Generell ist DEVFS durch hohe Kompatibilität mit dem gesamten Linux-System gekennzeichnet.
- Das Hilfsprogramm *sard* und der zugehörige Kernel-Messungs-Patch für die Analyse des Festplattenverkehrs. Dieser Patch bietet zusätzliche Statistiken für den Festplattenzugriff, die zur leistungssteigernden Feinabstimmung von Datenbanklayouts und -abfragen nützlich sind.

Performance Co-Pilot

Performance Co-Pilot (PCP) ist ein Softwaregerüst, das aus einer Gruppe von Diensten besteht, die die Leistungsüberwachung und -verwaltung auf Systemebene unterstützen. Die PCP- Open-Source-Version stellt eine zusammenfassende Darstellung aller wichtigen Leistungsdaten in einem System zur Verfügung und ermöglicht Client-

Anwendungen, einen beliebigen Ausschnitt dieser Daten mit einer einzigen API abzurufen und zu verarbeiten.

Eine Client-Server-Architektur ermöglicht mehreren Clients denselben Host oder einem einzelnen Client mehrere Hosts zu überwachen (beispielsweise in einem Beowulf-Cluster). Dies ermöglicht die zentralisierte Überwachung verteilter Verarbeitung.

Durch integrierte Archivprotokollierung und -wiedergabe können Client-Anwendungen dieselbe API zur Echtzeitverarbeitung der Daten eines Hosts oder Verlaufsdaten eines Archives verwenden.

Dieses Softwaregerüst unterstützt APIs und Konfigurationsdateiformate, mit denen der Umfang der Leistungsüberwachung auf alle Ebenen ausgedehnt werden kann.

Die Open-Source-Version von PCP enthält einige Funktionen der SGI Performance Co-Pilot-Produkte für RIX (see <http://www.sgi.com/software/co-pilot/>).

Leistungsverbesserungen

Bei den im vorigen Abschnitt aufgezählten Leistungsverbesserungen wird die Leistung von ein- und ausgabeintensiven Anwendungen gesteigert, indem der Kernel-Code und die Datenpfade für Festplattenzugriffe optimiert werden und größere gemeinsame Speichersegmente sowie ein Mechanismus zur Synchronisierung zwischen Prozessen bei geringem Systemverwaltungsaufwand bereitgestellt werden.

Pfadänderungen für Raw I/O

Der gegenwärtige auf einem Dateisystem basierende Festplattenzugriff erfordert I/O-Vorgänge mit einer festen Größe (in der Regel 1024 Bytes) in den Kernel-Buffers. Anschließend werden die Daten vom Kernel-Buffer zum Programmadressraum des Benutzers verschoben. Dadurch können zwar Daten, auf die häufig zugegriffen wird, vom Dateisystem zwischengespeichert werden, aber beim Kopieren der Daten aus dem/den Kernel-Buffer(n) in den Benutzeradressraum wird zusätzliche Systembus-Bandbreite in Anspruch genommen. Die geringe Größe der I/O-Prozesse (2 Sektoren) und der Kopiervorgang reduzieren den Durchsatz des I/O-Subsystems für Datenbankvorgänge, bei denen Transaktionen und Suchvorgänge für gesamte Tabellen schneller vonstatten gehen, wenn keine Eingriffe durch das Betriebssystem erfolgen.

Um für dieses Problem Abhilfe zu schaffen, hat Stephen Tweedie von Red Hat einen Mechanismus entwickelt, mit dem der Festplattenzugriff direkt zu einem Buffer des Adressraumes der Anwendung erfolgt (bisher bekannt unter dem Namen Raw (oder unverarbeiteter) I/O). Dieser Mechanismus sperrt die erforderlichen Seiten des Speichers, um zu verhindern, dass sie während des I/O-Prozesses ausgelagert oder ausgetauscht werden. Bei Anwendungen, für die diese Art des Festplattenzugriffs erforderlich ist, wird das zeichenspezifische Gerät `/dev/raw` geöffnet und das Laufwerk mit einem `ioctl(2)`-Systemaufruf an ein spezielles Raw-Gerät gebunden.

Dieser Mechanismus ist jedoch in der Verwendung umständlich und enthält Mängel. Der Hauptmangel des Mechanismus rührt daher, dass weiterhin die Datenstrukturen des Buffer-Headers für das Dateisystem und die damit verbundenen Warteschlangentroutinen für Geräte verwendet werden. Da die Verwendung von Buffer-Headern einen geradlinigen Mechanismus darstellt, müssen I/O-Vorgänge nach wie vor in 1024 Bytes pro Vorgang geteilt werden. Dadurch steigt der Systemverwaltungsaufwand erheblich. Der Bindungsmechanismus, mit dem ein vorhandenes Block-Gerät an ein neues Raw-Gerät gebunden wird, ist für Unix-Administratoren ebenfalls etwas umständlich und läuft der Intuition zuwider. Sie erwarten, dass im Namensraum des Gerätes eine Beziehung zwischen einem Block-Gerät und seinem dazugehörigen Raw-Gerät besteht.

In diesem Sinne hat SGI den Raw I/O-Patch von Stephen Tweedie um zusätzliche Fähigkeiten erweitert. Dadurch wird möglich, umfangreiche I/O-Vorgänge direkt zum Adressraum des Benutzers durchzuführen und den Großteil des Kernel-I/O-Warteschlangencodes für SCSI- und FiberChannel-Geräte zu umgehen.

Von der folgenden FTP-Site können Sie einen Befehl `dd` herunterladen, mit dem die Funktionen für Raw-Geräte verwendet werden können:

<ftp://oss.sgi.com/projects/rawio/download/dd.raw>

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Sie können sie jedoch aktivieren, indem Sie den Kernel-Konfigurationsparameter **CONFIG_RAW** setzen.

Weitere Informationen über Raw I/O finden Sie unter folgender Adresse:

<http://oss.sgi.com/projects/rawio/faq.html>

Unterstützung für große physikalische Speichermengen

Große Mengen an physikalischem Speicher und die Möglichkeit, große gemeinsame Speichersegmente (von mehreren Gigabyte) zu erstellen, steigern die Leistung bei der Ausführung von Datenbankanwendungen. Von SGI wurde ein Konfigurationsparameter zur Konfiguration der Linux-Community-Standardimplementierung beigefügt, durch den mehr als 2 GB physikalischer Speicher unterstützt wird.

Für diese Funktionen muss der „bigmem“-Kernel ausgeführt werden.

Schneller Synchronisierungsmechanismus

Obwohl die Semaphore-Funktion V IPC des UNIX-Systems außergewöhnliche Möglichkeiten bietet, lässt deren Leistung viel zu wünschen übrig. Viele Unix-Anbieter stellen ein einfaches Tool zur Synchronisierung zwischen Anwendungen zur Verfügung, das unter dem Namen „post/wait“ bekannt ist.

SGI hat in diese Version eine Implementierung von post/wait auf Kernel-Ebene sowie die Bibliothek mit den Anwendungs-APIs aufgenommen. Durch das „post“ kann ein Prozess auf ein Ereignis warten („wait“). Bei diesem Ereignis kann es sich entweder um eine Unterbrechung oder um ein „post“ eines anderen Prozesses handeln. Mit diesen Möglichkeiten des „post“ und „wait“ können zusammenwirkende Prozesse ihren Ablauf untereinander synchronisieren.

Damit „post/wait“ verwendet werden kann, muss der Kernel mit der Konfigurationsvariablen **CONFIG_PW** kompiliert werden, und Sie können optional die zusätzliche Konfigurationsvariable **CONFIG_PW_VMAX** setzen. Diese Variablen werden in der Hilfe zur Konfiguration beschrieben. Damit die Möglichkeiten von „post/wait“ durch ein Benutzerprogramm verwendet werden können, muss dieses mit *libdba.so* verknüpft werden.

Weitere Informationen zu „post/wait“ finden Sie auf der man page *postwait(3)*.

POSIX-asynchroner I/O

Für Hochleistungsanwendungen war es immer wichtig, I/O-Aktivitäten und Verarbeitungsaktivitäten überlappend ausführen zu können. Um diese Art der Überlappung in Einzel-Thread-Anwendungen zu ermöglichen, hat SGI einen POSIX-asynchronen I/O auf Kernel-Ebene und die zugehörige API-Bibliothek implementiert.

SGI ProPack 1.3 for Linux arbeitet mit Raw-Geräten und auch mit Dateisystemen einschließlich Pipes und Sockets.

Diese Möglichkeit wird aktiviert, indem Sie die Kernel-Option **CONFIG_AIO** setzen. Der Benutzercode kann auf diese Funktion zugreifen, indem eine Verknüpfung mit *libdba.so* hergestellt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Datei */lib/libdba/README*.

NFS

Die folgenden NFS-Funktionen wurden hinzugefügt:

- Client- und Serverunterstützung für NFS Version 3
- Client- und Serverunterstützung für Network Lock Manager (NLM) Version 4
- Implementierung von NFS und NLM auf Kernel-Ebene
- Mehrere Probleme mit NFS-Server und -Client wurden behoben.

NFS und NFSD werden in der Standardeinstellung als Module konfiguriert. Sie können aber auch so konfiguriert werden, dass sie als Teil des Kernels kompiliert werden. Dazu werden die Konfigurationsparameter **CONFIG_NFS_FS** und **CONFIG_NFSD** gesetzt. Die Parameter **CONFIG_NFS_V3** und **CONFIG_NFSD_V3** werden als Standardeinstellung gesetzt, sie können aber deaktiviert werden, wenn ausschließlich NFS Version 2 verwendet werden soll. Der Parameter **CONFIG_NFSD** muss konfiguriert werden, damit **LOCKD** funktioniert. Wenn **CONFIG_LOCKD** gesetzt ist, muss darum auch **CONFIG_NFSD** gesetzt werden.

Kernel-Spinlock-Metering

SGI ProPack 1.3 for Linux enthält eine Funktion, mit der Entwickler statistische Informationen über die Verwendung von Spinlocks und Mrlocks (multiple-reader single-writer spinlocks) durch den SMP-Kernel gewinnen können. Diese Funktion wird als *Spinlock-Metering* oder *Lockmetering* bezeichnet.

Spinlock-Metering wird in den Kernel integriert, indem Sie die Konfigurationsoption **CONFIG_LOCKMETER** (im Abschnitt Kernel Hacking von `make xconfig`) verwenden. Ein Kernel, der mit Lockmetering kompiliert wurde, weist eine geringfügige Leistungsminderung (ungefähr 1%) gegenüber einem nicht für Lockmetering konfigurierten Kernel auf. Weitere Informationen finden Sie unter der folgenden Adresse:

<http://oss.sgi.com/projects/lockmetering>

Crash-Funktionen

Die folgenden Änderungen wurden am Linux-Crash-Programm vorgenommen und werden hier in Kurzform erklärt. Allgemeine Informationen über *lcrash* finden Sie in der Datei *cmd/lcrash/README*.

- Verbesserungen am Linux-Kernel-Crash-Dump. SGI ProPack 1.3 bietet eine Konfigurationsoption, mit deren Hilfe Kernel-Crash-Dumps verfügbar gemacht werden können. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Als Dump-Space wird standardmäßig die erste beim Systemstart gefundene Swap-Partition verwendet. Wenn Sie einen neuen Kernel erstellen, können Sie *Support kernel crash dump capabilities* im Abschnitt Kernel Hacking von `make xconfig` angeben.

Mit Hilfe der Crash-Dump-Funktionen im Kernel kann das System einen Crash-Dump erstellen, wenn ein Fehler aufgrund eines Aufrufs des Befehls *panic()* oder aufgrund einer Exception auftritt. Weitere Informationen über die Dump-Methode, die verwendete Komprimierung und Ähnliches finden Sie in der LKCD FAQ unter der folgenden Adresse:

<http://oss.sgi.com/projects/lkcd/faq.html>

Informationen über LKCD finden Sie auch in der Datei *cmd/lcrash/README.lkcd*.

- Änderungen beim Systemstart. Beim Starten des Systems wird das Skript */sbin/vmdump* von */etc/rc.d/rc.sysinit* aus ausgeführt. Dieses Skript speichert Crash-Dumps und liest die sysconfig-Variablen, um das Dump-Gerät zu aktivieren und das System für Crash-Dumps zu konfigurieren.

- Crash-Dump Konfigurationsoptionen. Es gibt mehrere konfigurierbare Optionen, um System-Crash-Dumps zu speichern. Weitere Informationen über die verfügbaren Optionen finden Sie unter */etc/sysconfig/vmdump*. In der folgenden Liste wird beschrieben, welche Funktionen Sie mit den Optionen einrichten können:
 - Festlegen, ob Sie Crash-Dumps im Kernel implementieren möchten
 - Wählen, ob Crash-Dumps auf der Festplatte gespeichert werden sollen oder nicht
 - Ändern des Speicherorts, an dem Crash-Dumps gespeichert werden
 - Festlegen eines beliebigen Block-Dump-Gerätes
 - Komprimieren (oder nicht komprimieren) der Crash-Dumps
 - Konfigurieren des Systems, ob ein Neustart nach Auftreten eines Fehlers ausgeführt werden soll
- Das Programm *lcrash* verwendet nun für die Eingabe von Befehlszeilen die neue Bibliothek *librl*.

Patches, Konfigurationsoptionen, Befehle und Bibliotheken

In der folgenden Liste werden die implementierten Patches und die Verbesserungen an Konfigurationsoptionen, Befehlen und Bibliotheken beschrieben:

- *librl*-Bibliothek — Mit dieser neuen Bibliothek werden Funktionen zum Bearbeiten der Befehlszeile und der Befehlshistorie bereitgestellt. Weitere Informationen über die Verwendung dieser Bibliothek finden Sie unter */cmd/lcrash/lib/librl/README*. Der Befehl *lcrash* verwendet diese Bibliothek.
- Remote-Debugging über eine serielle Schnittstelle — Es gibt eine neue Konfigurationsoption, **CONFIG_GDB**, mit der *gdb*-Debugging aktiviert werden kann. Wenn Sie einen mit **CONFIG_GDB** kompilierten Kernel so einrichten möchten, dass er beim Systemstarts unterbricht und auf eine Verbindung mit *gdb* wartet, müssen Sie den Parameter **gdb** an den Kernel übergeben. Geben Sie dazu in der LILO-Befehlszeile nach dem Namen des Kernels **gdb** ein. Der Patches verwendet standardmäßig `ttyS1` mit 38400 Baud. Diese Parameter können durch die Eingabe von `gdbttys=Port-Nummer` und `gdbbaud=Baud-Rate` in der Befehlszeile geändert werden.

- *rlimits*-Patch — Im Linux 2.2.15-Kernel kann durch fehlerhafte rlimit-Überprüfung einem Prozess nicht mehr als 2 GB Adressraum, Stackgröße oder gesperrter Speicher zugewiesen werden. In dieser Version wurde die rlimit-Überprüfung korrigiert, so dass (aufgrund anderer Accounting-Grenzen) der Kernel die **RLIM_INFINITY**-Einstellungen für diese Ressourcen berücksichtigt.
- SMP PTE-Patch — In bisherigen Linux-Versionen hat der Page-Stealing-Code, der bei hoher Speicherauslastung verwendet wird, einen Fehler. Dieser kann dazu führen, dass einem Prozess eine davon geänderte Seite entzogen wird, ohne die auszulagernden Inhalte zu speichern. Dieser Fehler tritt nur bei Computern mit mehreren Prozessoren auf. Mit dem SGI ProPack 1.3 for Linux wird dieser Fehler behoben.

Anleitung zur schnellen Konfiguration und Installation

Zum Lieferumfang eines SGI-Rechners gehört die Vorinstallation einer Linux-Basis-Distribution und der Ergänzungssoftware SGI ProPack 1.3 for Linux. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Software von der CD-ROM neu installieren können, falls dies einmal erforderlich werden sollte. Weiterhin wird in diesem Kapitel beschrieben, wie Sie ältere SGI Linux-Versionen aktualisieren.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen ist bei Linux ein root-Kennwort für die Anmeldung erforderlich. Bei Ihrer vorinstallierten Software lautet dieses Kennwort `sgisgi`. Geben Sie ein neues root-Kennwort ein, sobald Sie sich angemeldet haben. Verwenden Sie eine Zeichenkette Ihrer Wahl.

Wenn Sie Software installieren möchten, müssen Sie in jedem Fall zuvor eine Linux-Basis-Distribution installieren. Dazu verwenden Sie die vom Hersteller der Basis-Distribution bereitgestellten Installationstools. Anschließend installieren Sie den SGI ProPack 1.3 for Linux mit dem Installationsprogramm, das in diesem Kapitel beschrieben wird. Konfigurieren Sie die Linux-Basis-Distribution so, wie es im Installationshandbuch für die Basis-Distribution beschrieben ist.

Hinweis: Der SGI ProPack 1.3 for Linux kann nur mit den Distributionen Red Hat Version 6.2, SuSE Version 6.4 oder TurboLinux 6.0 verwendet werden. Vorgängerversionen dieser Distributionen sind mit dem SGI ProPack 1.3 for Linux nicht kompatibel.

Bevor Sie mit der Installation oder Konfiguration Ihres Systems beginnen, machen Sie sich mit Kapitel 1, „Funktionen dieser Version“, und Kapitel 2, „Softwareüberblick“, vertraut. Es ist wichtig, dass Sie die Funktionen des SGI ProPack 1.3 for Linux und ihre Konfiguration verstehen.

Konfigurieren von SGI-Bildschirmen für die Basis-Distribution

Beim Installieren einer Linux-Basis-Distribution entstehen keine Probleme, wenn Sie Ihre Grafikhardware über den X-Konfigurationsmechanismus einem automatischen Testlauf unterziehen. Wenn Sie aufgefordert werden, Informationen über Ihren Bildschirm anzugeben, können Sie sich auf die folgende Tabelle beziehen, die Informationen zu einer Reihe von SGI-Bildschirmen enthält:

Tabelle 3-1 Konfigurationseinstellungen für SGI-Bildschirme

Bildschirm	Horizontale Synchronisierung	Vertikale Synchronisierung
SGI 17 Zoll 340C	30-95	48-180
SGI 17 Zoll GDM-17E11	30,0-85	48,0-150,0
SGI 17 Zoll GDM-2011P	30,0-85,0	48,0-150,0
SGI 17 Zoll M-7S54SG	30,0-92,0	48,0-160,0
SGI 19 Zoll CNMB024B	30-100	48-200
SGI 21 Zoll GDM-5011P	30-107	48-160
SGI 21 Zoll 420c	30-107	48-160
SGI 21 Zoll GDM-5411	30-121	48-160
SGI 20 Zoll GDM-20E21	30,0-96,0	48,0-160,0
SGI 20 Zoll GDM-4011P	30,0-96,0	48,0-160,0
SGI 21 Zoll GDM-5011P	30,0-107,0	48,0-160,0
SGI 21 Zoll GDM-5021PT	30,0-107,0	48,0-160,0
SGI 24 Zoll GDM-90W11	30,0-96,0	48,0-160,0

Installieren des SGI ProPack 1.3 for Linux von CD-ROM

Wenn Sie den SGI ProPack 1.3 for Linux von CD-ROM installieren möchten, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass entweder Red Hat 6.2, SuSE 6.4 oder TurboLinux 6.0 installiert ist. Anschließend können Sie das Verfahren beginnen, das in diesem Abschnitt beschrieben ist.

Beim Installationsvorgang werden Schaltflächen angezeigt, über die Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder die Installation abbrechen können. Wenn Sie diese Schaltflächen verwenden möchten, drücken Sie die **TAB-TASTE**, bis die entsprechende Schaltfläche markiert ist. Danach drücken Sie die **EINGABETASTE**.

1. Melden Sie sich als root an.
2. Mounten Sie die CD-ROM mit dem SGI ProPack 1.3 for Linux. Führen Sie dazu den Befehl aus, den Sie zum Mounten konfiguriert haben. Ein Beispiel für seine übliche Anwendung ist `mount /dev/cdrom /mnt/cdrom`.
3. Wechseln Sie in das root-Verzeichnis für die gemountete CD-ROM. Häufig handelt es sich dabei um `/mnt/cdrom`.
4. Führen Sie `./INSTALL` aus.
5. Wählen Sie die Sprache, die Sie während des Installationsvorgangs verwenden möchten. Die Standardeinstellung hier ist Englisch. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Sprache mit der **NACH-OBEN-TASTE** und der **NACH-UNTEN-TASTE** aus. Drücken Sie die **TAB-TASTE**, um OK zu markieren, und drücken Sie schließlich die **EINGABETASTE**.
6. Daraufhin wird der Bildschirm „Willkommen“ geöffnet. Markieren Sie **OK**, und drücken Sie die **EINGABETASTE**.
7. Jetzt wird der Bildschirm „Auswahl von Paketgruppen“ geöffnet. In diesem Bildschirm können Sie den Pakettyp auswählen, den Sie installieren möchten. Zum Auswählen eines Pakets verwenden Sie die **NACH-OBEN-TASTE** und die **NACH-UNTEN-TASTE**. Drücken Sie die **LEERTASTE**, um das gewünschte Paket zu markieren. Wenn Sie ein Paket auswählen, werden die RPMs für dieses Paket installiert, nachdem Sie über die **TAB-TASTE** die Schaltfläche **OK** markiert und die **EINGABETASTE** gedrückt haben.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Option „Einzelne Pakete auswählen“ zu verwenden. Bei dieser Option können Sie die einzelnen RPMs festlegen, die Sie installieren möchten.

8. Möglicherweise wird der Bildschirm „Paketabhängigkeiten“ angezeigt. Sie erfahren dort, ob zusätzliche Pakete neben den von Ihnen ausgewählten erforderlich sind. Sehen Sie sich die Pakete an. Wenn Sie diese installieren möchten (und das sollten Sie tun, wenn nicht ein triftiger Grund dagegen spricht), drücken Sie die **TAB-TASTE** und markieren **OK**. Dann drücken Sie die **EINGABETASTE**.
9. Jetzt wird der Bildschirm „Installation beginnt“ angezeigt. Hier wird Ihnen mitgeteilt, dass unter */tmp/install.log* ein Protokoll der Installation erstellt wird. Drücken Sie die **TAB-TASTE**, um **OK** zu markieren, und drücken Sie dann die **EINGABETASTE**.
10. Jetzt wird die „Installation von Paketen“ gestartet. Der Bildschirm für die Paketinstallation wird geöffnet. Hier wird Ihnen mitgeteilt, welche Pakete gerade installiert werden, und es wird die jeweilige Installationsdauer protokolliert.
11. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wird der Bildschirm „Fertig“ angezeigt. Drücken Sie die **EINGABETASTE**. Daraufhin kehren Sie an die Eingabeaufforderung für **root** zurück.

Wiederherstellen eines vorinstallierten Systems

Wenn Sie Ihr System wiederherstellen (in den Originalzustand versetzen) müssen, installieren Sie einfach die Basis-Distribution des Betriebssystems (Red Hat 6.2, SuSE 6.4 oder TurboLinux 6.0) wie in der Installationsanleitung des jeweiligen Herstellers beschrieben. Anschließend installieren Sie den SGI ProPack 1.3 for Linux von der CD-ROM, wie in „Installieren des SGI ProPack 1.3 for Linux von CD-ROM“ auf Seite 17 beschrieben.

Aktualisieren der SGI Linux Environment

Wenn Sie Ihr System von früheren Versionen von SGI Linux aktualisieren möchten, müssen Sie die Anleitungen zum Aktualisieren der Basis-Distribution berücksichtigen. Der SGI ProPack 1.3 for Linux kann nur zusammen mit Red Hat 6.2, SuSE 6.4 oder TurboLinux 6.0 verwendet werden.

Nachdem Sie Ihre Basis-Distribution aktualisiert haben, können Sie den SGI ProPack 1.3 for Linux anhand der Beschreibung unter „Installieren des SGI ProPack 1.3 for Linux von CD-ROM“ auf Seite 17 installieren.

Hinweis: Es ist nicht möglich, die Basis-Distribution bei der Aktualisierung des SGI Pro Pack for Linux zu wechseln. Sie müssen zunächst die andere Basis-Distribution installieren und dann den SGI ProPack 1.3 for Linux.

